



TeamViewer Host Installation

Zur Installation des TeamViewer Host Moduls gehen Sie wie folgt vor:

- Lassen Sie die Checkbox „Erweiterte Einstellungen“ nicht angeklickt und bestätigen Sie den Willkommensbildschirm über den Button „Weiter“.




- Wählen Sie beim Einsatzbereich „privat / nicht-kommerziell“ und bestätigen Sie über den Button „Weiter“.




ANMERKUNG:

Für die Fernwartung durch CoRa können Sie auch „geschäftlich / kommerziell“ wählen, da CoRa mit einer gewerblichen Lizenz von TeamViewer arbeitet. Allerdings kann dadurch mit einer privaten Lizenz nicht mehr auf Ihr Hostmodul zugegriffen werden, falls Sie z.B. selber mit einer privaten Lizenz auf Ihren Rechner zugreifen möchten.

- Beim Lizenzabkommen bestätigen Sie, indem Sie die beiden Checkboxes ankreuzen und dann den Button „Weiter“ drücken.



- Als Kennwort geben Sie „cora“ ein (ohne Anführungszeichen und klein geschrieben) und drücken danach den Button „Fertig stellen“.



The screenshot shows a Windows dialog box titled "TeamViewer 6 Host Installation". The main heading is "TeamViewer Kennwort" (TeamViewer Password). Below the heading, it says "Bitte geben Sie ein Kennwort ein um den Zugriff auf diesen Computern zu sichern." (Please enter a password to secure access to this computer). There are two text input fields, both containing "*****". The first is labeled "Kennwort:" and the second is labeled "Kennwort bestätigen:". Below the fields, there is a paragraph of text: "Vergeben Sie hier ein festes Kennwort um diesen Computer schon vor der Windowsanmeldung mit TeamViewer zu erreichen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein sicheres Kennwort verwenden." (Specify a fixed password here to access this computer with TeamViewer before Windows login. Please ensure you use a secure password). At the bottom left, it says "TeamViewer GmbH". At the bottom right, there are three buttons: "< Zurück", "Fertig stellen", and "Abbrechen".

Danach wird das Teamviewer Hostmodul als Dienst installiert und gestartet. Sie sehen dies am Teamviewer Icon rechts unten in der Liste der laufenden Programme.

- Nach Fertigstellung der Installation wird Ihnen noch Ihre eindeutige ID angezeigt, die Sie einmalig an CoRa übermitteln müssen, damit eine Fernsteuerungssitzung durchgeführt werden kann.




ANMERKUNG:

Die ID ist im Teamviewer Netzwerk eindeutig für diesen PC. Wird das Hostmodul noch auf einem anderen PC installiert, so erhält dieser eine andere ID.

Falls Sie ein anderes Passwort als „cora“ eingegeben haben, so müssen Sie dieses ebenfalls an CoRa weiterleiten!

- Wenn Sie möchten können Sie noch zusätzliche Konfigurationen durchführen, dies ist jedoch kein Muß!

Dazu klicken Sie am Bildschirm rechts unten mit der rechten Maustaste auf das TeamViewer Icon und wählen aus dem angezeigten Popupmenü den Menüpunkt „Optionen“.



- Beim Menüpunkt „Allgemein“ können Sie Ihren Anzeigenamen eintragen, damit Sie sich bei einer Fernwartungssitzung damit identifizieren. Danach bestätigen Sie mit dem Button „OK“.

